

- Nurfaisah
- Devi trinanda
- Nurlaela
- Aenul mardiah
- Indri ardiansyah

Module 1 RouterOS introduction

□First time accessing the router + lab

Untuk meremote sendiri kita harus tau dengan apa kita Akan login kedalam Router itu , untuk itu RouterBoard yang kita beli itu memiliki Konfigurasi Bawaan (default) dari Pabrik , konfigurasi default itu sendiri adalah

^{1jarmikrotik.com}

IP:192.168.88.1/24

User Login : Admin

Password : <Tidak Usah di Isi>

1. WebFig

Yang pertama adalah dengan menggunakan WebFig atau Web Configuration.

RouterOS router configuration × +						x
♦ @ 192.168.88.1	▼ C Q Search	☆ 🗈	+	⋒	ø	≡
RouterOS v6.27 You have connected to a router. Administrative access only. If this device WebFig Login: Login: admin Download Winbox	ce is not in your possession, please contact your local network administrator.					E
	© mikrotik					

Kemudian silahkan login dengan menggunakan User Admin dan Password dikosongkan. Didalam WebFig kita juga bisa mendownload aplikasi Winbox, dengan mengklik Icon Winbox. Kemudian inilah tampilan dari WebFig itu sendiri.

MikroTik - Quick Set	at admin × +									X
	ebfig/				⊽ C ^d Search	r	1 自 🖣	^	Ø	≡
🔏 Quick Set							7	NebFie	1 v6.2	27 -
I CAPSMAN										
🧘 Wireless							Home		UICK S	et
🛲 Interfaces										
📲 Bridge				Wireles	S				Interne	et
🙄 Switch	Network Name	▲ MikroTik-3648F1			Address Acquisition	Static Automatic				
📑 PPP			-							
ିଅଟି Mesh	Frequency	auto	▼ MHz		IP Address			Renew	Releas	e
255 IP 🕨	Band	2GHz-B/G/N ▼			Netmask					
OpenFlow										_
🎉 Routing 🛛 🕨	Country	no_country_set			Gateway					
💮 System 🕨	MAC Address	4C:5E:0C:36:48:F1			MAC Address	4C:5E:0C:36:48:EC				
🙅 Queues						10.02.00.00.10.20				_
Files	Use Access List (ACL)				Firewall Router					
Log	WiFi Password	•						Lecal	Natura	
🥵 Radius								Local	Networ	ĸ
💥 Tools 🔹 🕨			Gue	st Wireless Networ	K IP Address	192.168.88.1				
New Terminal	Guest Network	•			Netmask	255.255.255.0 (/24)	1			
MetaROUTER						_				-1
Partition				Wireless Client	5 DHCP Server					
Make Supout.rif	MAC Address	In ACL Last IP	Uptime	Signal Strengt	DHCP Server Range	▲ 192.168.88.10-192.168.8				
🦳 Undo					NAT					
Aedo										
Hide Menu					UPnP					
•••• Hide Passwords									1.00	N.
<table-cell-rows> Safe Mode</table-cell-rows>									VP	IN
Design Skin					VPN Access					-

2. Winbox

Kemudian yang kedua adalah WinBox. Untuk para pengguna Mikrotik pasti sudah tidak asing dengan software bawaan Mikrotik ini. WinBox ini berjalan di Port 8291. Untuk mendapatkan WinBox kita bisa download di WebFig yang sebelumnya dibahas atau bisa juga dengan mendownload di situs resmi MikroTik yaitu di www.Mikrotik.com/download . Untuk meremotenya silahkan buka Winbox yang sudah didownload. Kemudian klik tombol "..." untuk mengecek Network Discovery nya.

Connect To:					
	4C:5E:0C:36:48:ED		Connect		
Logint	MAC Address	IP Address	Identity	Version	Board
Login:	4C:5E:0C:36:48:ED	192.168.88.1	MikroTik	6.27	RB951-2n
Password:					
<u>N</u> ote: ddress /					

Untuk awal meremote disarankan meremote menggunakan MAC Address, karena jika meremote menggunakan IP kemudian kita melakukan konfigurasi IP Address maka secara otomatis Router akan disconnect dari PC. Jika sudah teremote maka seperti inilah tampilan Winbox.

3. Telnet

Yang ketiga ada Telnet , telnet itu sendiri kepanjangan dari Telecomunication Network , telnet ini berbasis text dan berjalan di port 23. Untuk menjalankan di Windows caranya cukup mudah yaitu tinggal buka CMD atau Command Prompt kemudian ketikkan perintah

telnet [IP ROUTER]



Nah inilah tampilan dari Remote Via Telnet , kalo kalian udah pernah nyoba Mikrotik RouterOS tampilannya gak jauh beda sama telnet ini. Dia berupa clear text dan agak ngebosenin diliatnya
□.

Telnet 192.168.88.3	1	x				
MMM MMM MMMM MMMM MMM MMMM MMM MMM MMM	KKKTTTTTTTTTTKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTKKKIIIKKKRRRRRR000000TTTIIIIIIKKKRRRRRR000000TTTIIIIIIKKKKRRRRRR000000TTTIIIKKKKKIIIKKKKKKRRRRRR000000TTTIIIKKK KKKIIIKKKKKKRRRRRR000000TTTIIIKKKKKKIIIKKKKKKRRRRRR000000TTTIIIKKKKKK	4 W				
MikroTik Rout	erOS 6.27 (c) 1999-2015 http://www.mikrotik.com/					
[?] command [?]	Gives the list of available commands Gives help on the command and list of arguments					
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous, a second [Tab] gives possible options						
/ /command	Move up to base level Move up one level Use command at the base level					

4. SSH

Untuk yang ke 4 sekaligus yang terakhir dibahas di Lab ini ada yang namanya SSH atau Secure Shell. SSH ini merupakan aplikasi remote login yang hampir sama seperti Telnet, cuman bedanya di SSH ini lebih aman karena adanya proses Enkripsi data. Untuk menggunakan SSH kita menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Putty. Pertama buka Puttynya kemudian masukkan IP Router dan klik bagian SSH dan pilih portnya sesuai Port SSH yaitu port 22

Reputty Configuration	
Category:	
	Basic options for your PuTTY session
	Specify the destination you want to connect to
	Host Name (or IP address) Port
Bell	192.168.88.1 22
Features	Connection type:
i indow	Raw Telnet Rogin SSH Serial
Appearance	Load, save or delete a stored session
Translation	Saved Sessions
···· Selection	
Colours	Default Settings Load
	Save
Telnet	Delete
···· Rlogin	
⊡ · SSH	
····· Senal	Close window on exit:
	Arways Vivever Only on clean exit
About	Open Cancel

Kemudian inilah tampilan dari SSH, sebenernya gak beda jauh malah bisa dibilang MIRIP dengan meremote lewat Telnet. Seperti dibilang sebelumnya bedanya hanya di proses enkripsi nya saja.

骨 192.168.88.1 - PuTT	γ				×
					~
MMMM MMMM	KKK		TTTTTTTTTTTT	KKK	
MMM MMMM MMM	III KKK KKK RRRRF	RR 000000	TTT III	KKK KKK	
MMM MM MMM	III KKKKK RRR	RRR 000 000	TTT III	KKKKK	
MMM MMM	III KKK KKK RRRRF	RR 000 000	TTT III	KKK KKK	
MMM MMM	III KKK KKK RRR	RRR 000000	TTT III	KKK KKK	
				(
MIRFOILR ROUL	2F05 6.27 (C) 1999-20	015 http:	//www.mikrotik.c	om/	
[?]	Gives the list of av	vailable comman	lds		
command [?]	Gives help on the co	ommand and list	of arguments		
					=
[Tab]	Completes the comman	nd/word. If the	input is ambigu	ous,	
	a second [Tab] gives	s possible opti	ons		
/	Move up to base leve	el			
	Move up one level				
/command	Use command at the h	base level			
[admin@MikroTik]] >				
[admin@MikroTik]] >				-

Oke masbroo demikian dulu pembahasan tentang Cara Meremote RouterBoard. Dan juga mohon maaf kalo cuma beberapa aja yang dimasukin , kalo misalkan pengen tau cara lain meremotenya silahkan googling aja , di sini Cuma yang saya tau aja yang dimasukin.





□ Setup internet connection via Router + Lab

Setelah beberapa lab sebelumnya masih ngebahas tentang konfigurasi dasar, di Lab ini saya mau naikin lagi tingkatannya yaitu tentang fungsi utama dari sebuah router, apalagi kalo bukan ngehubungin jaringan yang berbeda. Disini Router Mikrotik akan ngehubungin jaringan Internet. Menarik bukan ???

Sebelum ke konfigurasi kita bahas dulu skenarionya, kurang lebih topologinya seperti ini.



Langkah Konfigurasi :

1. Menambahkan IP Address

Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menambahkan IP address untuk ether1 yang ke Internet dan ether2 yang ke jaringan local.

Untuk menambahkan IP address melalui CLI bisa gunakan perintah

(Untuk IP address Public)

[admin@untung> ip address add address=192.168.1.2/24 interface=ether1 (Untuk IP address Lokal)

[admin@untung> ip address add address=14.14.14.1/24 interface=ether2 Untuk GUI klik menu IP > Addresses > + , kemudian masukkan IP address untuk ke internet (public). Jangan lupa pilih interfacenya yang mengarah ke Internet.

9 4	admin@00	AB:B2:AF	:08:00 (MikroTik) -	WinB	
5	Ca Sa	afe Mode			
	Interfaces				
	Wireless				
	Bridge				
	PPP			Address L New Address	
	Mesh			Address: 192 168 1 2/24	
	IP	4	ARP	Add	
	IPv6	1	Accounting	Network:	Cancel
	MPLS	1	Addresses	Interface: ether1	Apply
	Routing	1	DHCP Client		Diashla
	System	-1	DHCP Relay		Disable
	Queues		DHCP Server		Comment
	Files		DNS		Сору
	Log		Firewall		Bemove
\leq	Radius		Hotspot		
ĕ	Tools	1	IPsec	enabled	
	New Term	ninal	Neighbors		
2	ISDN Cha	annels	Packing		
2	KVM		Pool		
B	Make Sup	pout rif	Routes	Uitems	
8	Manual		SMB		
\sim	Exit		SNMP		

Kemudian masukkan pula untuk IP localnya. IP local ini nantinya akan digunakan client sebagai gateway untuk ke Internet.

New Address	
Address: 14.14.14.1/24	OK
Network:	Cancel
Interface: ether2	Apply
	Disable
	Comment
	Сору
	Remove
enabled	

Jika sudah maka hasilnya akan seperti ini :

Address List		
		Find
Address 🛆	Network	Interface 🔻
🕆 14.14.14.1/24	14.14.14.0	ether2
中 192.168.1.2/24	192.168.1.0	ether1
2 items		

2. Menambahkan Default Gateway

Karena fungsi utama router adalah menghubungkan jaringan maka diperluka yang namanya proses Routing. Proses Routing ini adalah proses dimana router menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda menjadi satu segmen. Disini kita akan melakukan proses Routing menggunakan Routing Static jadi kita harus memasukkan sendiri Alamat tujuan dan jalur yang akan dilewati. (Untuk pembahasan mendalam mengenai Static Routing nanti bakal di Bahas di Lab yang lain). Karena disini Router ingin menghubungkan jaringan Lokal dengan Jaringan Internet maka dari itu tujuan (dst-address) nya adalah 0.0.0.0/0 yang artinya mewakili berjuta juta IP yang berada di internet. Dan gatewanya adalah IP dari ISP itu sendiri.

Untuk konfigurasi CLI nya bisa gunakan perintah :

[admin@untung> ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1

Untuk mode GUI nya kita klik menu IP > Routes > + kemudian masukkan dst-addressnya=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1

0	admin(00:AB	B2:AF	F:08:00 (MikroTik) - V	VinBc					
5	~	Safe I	Mode							
	Interfa	ices								
	Wirele	ss			Route List	New Route				
	Bridge	•			Routes Nexthops	General Attribut	es			OK
	PPP					Dst. Address:	0.0.0.0/0			Cancel
	Mesh		_		Dst Address	Gateway:	192,168,1,1	.	•	Apply
	IP		1	ARP	DAC 14.14.14.0					
	IPv6		1	Accounting	DAC 192.168.1	Check Gateway:			▼	Disable
	MPL		1	Addresses		Type:	unicast		₹	Comment
	Rout	ng	1	DHCP Client		Dietance				Сору
	Syster	n	1	DHCP Relay		Distance.				Remove
	Queu	es		DHCP Server		Scope:	30			
	Files			DNS		Target Scope:	10			
	Log			Firewall		Routing Mark:			▼	
X	Radi	s		Hotspot		Pref. Source:			•	
Шĕ	Tools		1	IPsec						
-is	New	Terminal		Neighbors	•					
1 S	ISDN	Channe	ls	Packing	2 items					
Q	KVM			Pool		enabled			active	
E	Make	Suport	ش >	Routes						
no	Manu	al		SMB						
E	Exit			SNMP						

3. Konfigurasi DNS

Selanjutnya kita akan mengatur DNS , DNS adalah singkatan dari Domain Name Server , yang berfungsi untuk pemetaan alamat IP menjadi sebuah nama atau sebaliknya. Sebagai contoh ketika kalian browsing , apakah kalian pernah mengetikkan IP dari server website tersebut ?? contoh ketika mengakses google , anda pasti selalu mengetikkan www.google.com atau google.com saja kan. Dan anda mungkin tidak tau berapa alamat IP dari google. Nah itulah fungsi dari DNS yang mengubah alamat IP menjadi sebuah nama , jadi kita akan lebih mudah mengakses Website di Internet. Untuk konfigurasi DNS di Mikrotik caranya cukup mudah , kita hanya perlu **memasukkan** alamat **IP dari DNS Server**, kita bisa menggunakan DNS dari ISP atau juga bisa menggunakan DNS google (8.8.8.8 / 8.8.4.4).

Untuk konfigurasi melalui CLI bisa gunakan perintah

[admin@untung> ip dns set servers=192.168.1.1 allow-remote-requests=yes

Maksud dari **Allow-remote-request=yes** adalah agar client nantinya tidak perlu menggunakan DNS dari ISP lagi , cukup menggunakan DNS Mikrotik yaitu IP yang kejaringan **local (ether2).**

Untuk mode GUI kita klik menu IP > DNS kemudian masukkan alamat IP DNS Servernya lalu centang bagiang Allow-remote-request.

0	admin@00:AB	:B2:AF	F:08:00 (MikroTik) - W	line			
5	C* Safe I	Mode					
	Interfaces						
	Wireless						
	Bridge						
•	PPP						
	Mesh			DNS Settings			
	IP	-1	ARP	Divis Settings	100 100 1 1	7	
	IPv6		Accounting	Servers:	192.168.1.1	_ _	OK
	MPLS		Addresses	Dynamic Servers:			Cancel
	Routing		DHCP Client		Allow Remote Requests		Apply
	Systen		DHCP Relay	Max UDP Packet Size:	4096		Static
	Queues		DHCP Server	Cache Size:	2048	KIB	Static
	Files		DNS	Cache Lined:	Cache		
	Log		Firewall	Cache Used.	/		
X	Radius	N	Hotspot				
8	I OOIS		IPsec				
	ISON Change		Neighbors				
S	13DIN Channe	15	Packing				
2	Make Supert	rif.	Pool				
-	Manual		CMP				
2	Exit		SNMP				
			JINIT				

Sekarang coba test ping ke google dari Router , jika konfigurasinya benar maka hasilnya pasti sudah bisa ping ke Google.com

<pre>[admin@MikroTik] > ping google.com</pre>				
HOST	SIZE	TTL	TIME STATUS	
111.94.248.46	56	58	95ms	
111.94.248.46	56	58	69ms	
111.94.248.46	56	58	65ms	
111.94.248.46	56	58	93ms	
111.94.248.46	56	58	54ms	
<pre>sent=5 received=5 packet-loss=0%</pre>	min-rtt=9	54ms	avg-rtt=75ms	max-rtt=95ms
[admin@MikroTik] >				

4. Konfigurasi NAT

Sekarang router kita sudah bisa terhubung ke internet. Nah untuk membuat PC client juga bisa melakukan koneksi Internet maka dibutuhkan yang Namanya **NAT atau Network Address Translation**, NAT ini berfungsi untuk menterjemahkan/menyamarkan alamat IP Lokal kita menjadi alamat IP Public kita. Coba bayangin berapa banyak jaringan lokal yang memiliki IP Private sama seperti kita , jika kita tidak translate ke IP public maka website akan susah merespons permintaan karena banyaknya alamat IP lokal yang sama. Maka dari itu NAT sangat dibutuhkan dijaringan Internet.

Untuk konfigurasi di Mikrotik caranya adalah sebagai berikut:

[admin@untung> ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

Yuk kita coba terjemahin perintah diatas , kalo saya nerjemahinnya kurang lebih seperti ini gan :

"Jika ada paket yang lewat berasal dari Source (sumber) dan ingin keluar melalui ether1 maka akan di samarkan (masquerade)"

Untuk mode GUI kita klik menu IP > Firewall > NAT > +

Sadmin@D4:CA:6D:1F:	CF:5D (untung) - Win	Box v6.23 on F	RB951-2n (r	nipsbe)								×
Safe Mode										✓ Hid	e Password	ts 🔳 🛅
Quick Set												
CAPsMAN												
Interfaces												
🚊 Wireless	ARP		_	_	_	_		_	_	_	_	_
📲 Bridge	Accounting	Firewall	-	-								
PPP	Addresses	Filter R	NAT	Mangle	Service F	Ports (Connections	Address	Lists Laye	r7 Protocols		
🛫 Switch	Cloud	- + -	2 2 8	3 23	7 8	= Rese	t Counters	oo Rese	t All Counte	rs		
°t8 Mesh	DHCP Client	#	Action	Chain	Src. A	ddress	Dst. Address	Proto	Src. Port	Dst. Port	In. Inter	. Out. Int.
토토 IP 🗅 🗅	DHCP Belat											
👳 IPv6 📃 🔪	DHCP Server											
Ø MPLS	Dis											
OpenFlow	Firewall											
😹 Routing	Hotspot											
titis System ►	IPeac											
Queues	Neighbore											
Files	Packing											
E Log	Pool											
🔀 🥵 Radius	Routes											
🔓 🄀 Tools	SMR											
E New Terminal	SNMP	0 items										
MetaROUTER	Sources					_						
8 🥠 Partition	Settinge											
D Nake Supout.rif	Sector	-										
Manual	TETD											
Exit		_										
	Traffic Flow											

Setelah itu masukkan isikan bagian **Chain dan Out-interface**, untuk Out-interface masukkan interface yang mengarah ke ISP (Internet)

New NAT Rule	
General Advanced Extra Action Statistics	ОК
Chain: srcnat	Cancel
Src. Address:	Apply
Dst. Address:	Disable
Protocol:	Comment
Src. Port:	Сору
Dst. Port:	Remove
Any. Port:	Reset Counters
In. Interface:	Reset All Counters
Out. Interface: 🗌 ether1 🖛 🔺	
Packet Mark:	
Connection Mark:	
Routing Mark:	
Routing Table:	
Connection Type:	

Jangan lupa di tab action, isikan dengan action = masquerade

New NAT Rule	
General Advanced Extra Action Statistics	ОК
Action: masquerade	Cancel
	Apply
	Disable
	Comment
	Сору
	Remove

4. Pengujian di Client.

Setelah konfigurasi NAT telah selesai tiba saatnya kita untuk mengetest nya di sisi client. Yang pertama harus dilakukan adalah ganti IP Client menjadi 1 Network dengan IP interface ether2

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? ×								
General									
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.									
Obtain an IP address automatically									
Output Set Use the following IP address:									
IP address:	14 . 14 . 14 . 2								
Subnet mask:	255.255.255.0								
Default gateway:	14 . 14 . 14 . 1								
Obtain DNS server address autom	natically								
Output the following DNS server addresses	resses:								
Preferred DNS server:	14 . 14 . 14 . 1								
Alternate DNS server:	· · ·								
Validate settings upon exit	Advanced								
R	OK Cancel								

Kemudian silahkan test browsing. InshaAllah pasti berhasil



Oke karena client sudah bisa internetan maka artinya sudah berhasil. Seengganya kalian udah bisa buat jaringan warnet dengan mikrotik setelah membaca tutorial ini. Kalo untuk pembahasan lebih kompleksnya bakal dijelasin di lab lab berikutnya. Oke sekian dulu

□ TCP/IP Basics

IP Address

- Bagian dari protokol TCP/IP yang berfungsi sebagai Sistem Pengalamatan Logis
- Digunakan dalam penomoran jaringan intranet (private) dan internet (publik)
- Address Resolution Protocol (ARP) dan R-ARP (Reverse ARP)
 fungsi konversi pengalamatan fisik ke pengalamatan logik dan sebaliknya
- Alokasi IP address diatur oleh IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

Perkembangan Internet Protocol

•IPv4

•Terdiri atas 32 bit bilangan biner yang terbagi menjadi 4 bagian, setiap bagian terdiri 8 bit.

11000000 10101000 00001010 01100100

 Dalam prakteknya, IP address lebih banyak digunakan dalam bentuk bilangan desimal

•Dapat menampung 232 atau sekitar 4,2 milyar kombinasi penomoran IP

•IPv6

•Merupakan protokol IP baru yang dicadangkan untuk keperluan masa mendatang

•Memiliki panjang 128 bit yang dibagi menjadi 8 bagian (16 bit per bagian)

•Mampu memberikan 2128 atau lebih dari 3,4 x 1038 kombinasi penomoran IP

IP Addressing

•Kelas IP

•IP Address dibagi menjadi 5 kelas, A-E, namun hanya kelas A, B, dan C saja yang dipakai untuk keperluan umum. Sedangkan, D dan E digunakan untuk keperluan khusus (multicast dan riset)

Pada kelas A-C, IP dibagi menjadi 2 bagian, Network bit dan Host bit
Network bit berperan sebagai pembeda atau pengidentifikasi area netowk dan host bit sebagai pengidentifikasi sebuah hos



Kelas IP

Kelas ADigunakan pada jaringan skala besar



•Bit pertama bernilai 0 dengan 8 bit pertama sebagai network bit, sisanya sebagai host bit

nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhh

•Jangkauan IP dari 1.0.0.0 – 126.255.255.255

•Kelas B

•Digunakan sebagai pada jaringan skala besar & menengah



 •Dua bit pertama bernilai 10 dengan 16 bit pertama sebagai network bit, sisanya sebagai host bit nnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhh
 •Jangkauan IP dari 128.0.0.0 – 191.255.255.255

Kelas CDigunakan pada jaringan skala menengah & kecil



•Tiga bit pertama bernilai 110 dengan 24 bit pertama sebagai network bit, sisanya sebagai host bit

nnnnnnn.nnnnnnnnnnnnn.hhhhhhh

•Jangkauan IP dari 192.0.0.0 – 223.255.255.255

Kelas DDigunakan untuk traffic multicast



- •Empat bit pertama bernilai 1110 dan tidak mengenal istilah network serta host bit
- •Jangkauan IP dari 244.0.0.0 239.255.255.255

Kelas EDigunakan untuk kebutuhan riset/eksperimental



•Empat bit pertama bernilai 1111 dan tidak mengenal istilah network serta host bit

•Jangkauan IP dari 240.0.0.0 – 255.255.255.254

Subnetting

•Network Address

- Alamat unik yang menunjukka identitas terbesar dari suatu jaringan •Broadcast Address
- Alamat yang digunakan untuk mengirimkan seluruh informasi yang harus diketahui oleh seluruh host dalam jaringan
- •Netmask (Subnet) Address
- Alamat unik yang didapat dari pembagian Network Address ke cakupan yang lebih kecil
- •Sebuah IP ditentukan 192.168.0.1 ada kalanya ditulis 192.168.0.1/24
- •Memiliki pengertian IP 192.168.0.1 memiliki subnet 255.255.255.0
- •/24 menunjukkan 24 bit pertama bernilai 1 dan sisanya 0
- •Disebut dengan konsep CIDR (Classless Inter Domain Routing)

•Class Table

Kelas	IP Range	Subnet Default	Private Address	
٨	1.0.0.0 -		10.0.0.0 -	
A	126.255.255.255	255.0.0.0	10.255.255.255	
D	128.0.0.0-		172.16.0.0 -	
D	191.255.255.255	255.255.0.0	172.31.255.255	
6	192.0.0.0 -		192.168.0.0 -	
U	223.255.255.255	255.255.255.0	192.168.255.255	

Subnet Mask	Nilai CIDR	Subnet Mask	Nilai CIDR	Subnet Mask	Nilai CIDR
255.128.0.0	/9	255.255.128.0	/17	255.255.255.128	/25
255.192.0.0	/10	255.255.192.0	/18	255.255.255.192	/26
255.224.0.0	/11	255.255.224.0	/19	255.255.255.224	/27
255.240.0.0	/12	255.255.240.0	/20	255.255.255.240	/28
255.248.0.0	/13	255.255.248.0	/21	255.255.255.248	/29
255.252.0.0	/14	255.255.252.0	/22	255.255.255.252	/30
255.254.0.0	/15	255.255.254.0	/23		
255.255.0.0	/16	255.255.255.0	/24		



.

Upgrade RouterOS Logins + Lab

UPGRADE PACKET :

Jadi Upgrade adalah kita "memperbarui paket yang ada dimikrotik dari versi sebelumnya ke versi terbaru. Fungsi nya adalah untuk mengatasi BUG atau kekurangan yang ada di versi sebelumnya."

1. Cek Versi dan Seri RouterBoard

<u>angkah pertama vang harus dilakukan adalah kita lihat dulu versi dan seri dari</u> admin@D4:CA:6D:F2:CD:59 (MikroTik) - WinBox v5.26 on RB951G-2HnD (mipsbe) 23 \sim Safe Mode Hide Passwords ►> . **I** Quick Set Interfaces Wireless Serial RouterBoard Bridge Versi RB PPP Switch Mesh IP MPLS Routing System Queues Files 0 Log Ř Radius Tools New Terminal MetaROUTER Make Supout.rif Manual

2. Download Packet

Selanjutnya kita download paket mikrotik nya di www.Mikrotik.com/download, karena kita ingin mengupgrade paket jadi kita download versi terbaru yaitu versi 6.23. Di Mikrotik.com kita sudah dimudahkan untuk pemilihan paket karena sudah dikelompokkan berdasarkan seri dan arsitekturnya.



3. Upgrade Packet

Setelah dipilih kemudian download yang All Packages. File download akan berupa extensi .Zip , jadi kita extract terlebih dahulu file tersebut. Setelah terextrak kemudian Drag n Drop File tersebut kedalam Menu Files Mikrotik.

6 3 4 4 4 1 mart	NAME OF COLUMN ADDRESS OF TAXABLE	_				۴,
Coord	Music Impackages-mipsbe-6.23		admin@D4:CA:6	D:F2:	D:F2:CD:59 (MikroTik) - WinBox v5.26 on RB951G-2HnD (mipsbe)	
Organize 🔻 📄 Open	Share with 🔻 Burn New folder	N	Safe Mo	de	de 🗹 Hide Passwords 📕 (
Favorites Desktop Downloads Gauge Desert Places	Music library all_packages-mipsbe-6.23 Name Contribu	ıt	Quick Set Interfaces Wireless Bridge		File List	
 ✓ Contractor ✓ Contractor ✓ Documents ✓ Music 	 advanced-tools-6.23-mipsbe.npk calea-6.23-mipsbe.npk dhcp-6.23-mipsbe.npk gps-6.23-mipsbe.npk botspot-6.23-mipsbe.npk 		PPP Switch Mesh IP	Upl	Image: Process of the sector Find File Name / Type Size Creation Time ✓ File Name / Type Size Creation Time ✓ Mikro Tik-02011970-0044 backup backup 10.8 KiB Jan/02/1970 00:44:18 ▲ advanced tools-6.23 mipsbe.npk package 100.1 KiB Jan/02/1970 00:21:09 10.1 KiB Jan/02/1970 00:21:09 Uploading Files 2/0 11 kiB 2/0 11 kiB 0/02/1970 00:21:09 0/01:1101	
 My Music Public Music Fictures Videos 	 ipv6-6.23-mipsbe.npk lcd-6.23-mipsbe.npk mpls-6.23-mipsbe.npk multicast-6.23-mipsbe.npk 		NIPLS Routing System Queues	U	Uploading system-6.23-mips (4427.4 KiB of 11.2 MiB at 439.80 kb) 164.1 KiB Jan/02/1970 00:11:01 Cancel 180.1 KiB Jan/02/1970 00:11:02 Cancel 228.1 KiB Jan/02/1970 00:11:02 60.1 KiB Jan/02/1970 00:11:02	
 ✓ I Scomputer ▷ Score Local Disk (C:) ▷ C DATA (E:) 	 mulatesco.25-mipsbe.npk ntp-6.23-mipsbe.npk openflow-6.23-mipsbe.npk ppp-6.23-mipsbe.npk routing-6.23-mipsbe.npk security-6.23-mipsbe.npk 	S WinBox	Files Log Radius Tools New Teminal		Empis-o.23-mipsbe.npk package 96.1 KiB Jan/02/1970 00:11:02 Imulticast-6.23-mipsbe.npk package 76.1 KiB Jan/02/1970 00:11:02 Imulticast-6.23-mipsbe.npk package 76.1 KiB Jan/02/1970 00:11:02 Imulticast-6.23-mipsbe.npk package 224.1 KiB Jan/02/1970 00:11:03 Imulticast-6.23-mipsbe.npk package 80.1 KiB Jan/02/1970 00:11:03 Imulticast-6.23-mipsbe.npk package 280.1 KiB Jan/02/1970 00:11:03 Imulticast-6.23-mipsbe.npk package 320.1 KiB Jan/02/1970 00:11:03	
19 items selec	system-6.23-mipsbe.npk ups-6.23-mipsbe.npk (minimized)	RouterO	MetaROUTER Make Supout.rif Manual Exit		17 items 48.1 MB of 126.9 MB used 62% free	

4. Pengecekan

Setelah semua file terupload, selanjutanya kita kan melakukan pengecekan apakah paket sudah terupgrade atau belum , caranya adalah kita reboot terlebih dahulu Router Mikrotik kita.

```
[admin@untung] > system reboot
Reboot, yes? [y/N]:
y
system will reboot shortly
```

Setelah selesai mereboot, kita bisa langsung melihat apakah versinya sudah berubah tau belum, menjadi 6.23karena ditampilan awal winbox sudah terlihat versi dari Mikrotiknya, yang sebelumnya 5.26 sekarang



Kita juga bisa melihat paket dari mikrotik yang sudah ter-upgrade, caranya adalah dengan mengklik menu System > Packages. Maka akan terlihat versi dari paket mikrotik akan berubah menjadi versi 6.23

Package List					
Check For Up	dates Enab	le Disable Unins	stall Unschedule	Downgrade	Find
Name 🛆	Version	Build Time	Scheduled		
advanced-tools	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			•
🗃 calea	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🖨 dhop	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 gps	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
hotspot	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
a ipv6	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 lod	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 mpls	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 multicast	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 ntp	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
openflow	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 ppp	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
routing	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
security	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 system	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			
🗃 ups	6.23	Dec/04/2014 14:46:06			+
19 items					

Kemudian kita lihat apakah terjadi kesalahan/error pada saat mengupgrade paket, untuk melihatnya klik menu Log

Log				I	
Freeze				all	₹
Jan/02/1970 00:00:32	memory	system, info	verified wireless-6.23-mipsbe.npk		+
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified wireless-fp-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified user-manager-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified ups-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified security-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified routing-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified ppp-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified openflow-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified ntp-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified multicast-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified mpls-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified lcd-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified ipv6-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified hotspot-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified gps-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified dhcp-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified calea-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified advanced-tools-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	verified system-6.23-mipsbe.npk		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	installed system-6.23		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	installed advanced-tools-6.23		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	installed calea-6.23		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	installed dhcp-6.23		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	installed gps-6.23		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	installed hotspot-6.23		
Jan/02/1970 00:00:38	memory	system, info	installed ipv6-6.23		
1 /02/1070 00.00.20					-

Ternyata tidak ada paket yang gagal terupload, berarti proses pengupgrade an sudah selesai.

Manage RouterOS Services

Secara default, kita bisa meremote mikrotik menggunakan beberapa cara seperti yang sudah

kita bahas sebelumnya. Namun untuk alasan keamanan, kita diharuskan untuk mendisable

beberapa cara.



\sim	C Safe Mode	Sess	sion: 6C:3B:6B:26:	31:90		
	🄏 Quick Set ፺_ CAPsMAN		P Service List 🧕	2		
	🔚 Interfaces	~				Find
	👔 Wireless		Name 🗠	Port	Available From	Certificate
	😹 Bridge		api	8728		
			api-ssi	8729		none
			• rtp	21		
	🛫 Switch		 ssh telpet 	22		
	°t¦3 Mesh		 winbox 	8291		
	255 IP 🚹 🗅		 www 	80		
	🧷 MPLS 🛛 🗅	. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	WWW-ssl	443		none
	🌌 Routing 🛛 🗅					
	🎲 System 🗅					
	🙊 Queues					
	🚞 Files					
	🔚 Log	8	items			
	🙈 Badius					

Backup and export/import configuration + Lab

BACKUP:

Konfigurasi yang di Backup nantinya akan berupa File , jadi kita bisa pindahkan dan merestorenya di Router Lain. Oke tanpa basa basi langsung aja ke langkah konfigurasinya

Untuk CLI kita bisa gunakan perintah

[admin@Untung] > system backup save name=Untung-backup Saving system configuration Configuration backup saved [admin@Untung] >

Kemudian hasil backup dapat dilihat di menu Files, untuk melakukan backup melalui GUI caranya mudah tinggal klik menu Files kemudian klik Backup, maka secara otomatis file backup akan terbuat.

							//	
IP	Þ							
IPv6	Þ							
MPLS	Þ	Fila Liet						X
Routing	Þ							
System	4		Kup Restor				Fina	
Queues		File Name	Δ.	Туре	Size	Creation Time		T
Queues		🖹 Untung-24012015-152	2.backup	backup	8.7 KiB	Jan/24/2015	15:22:08	
Files		Dugin		directory		Nov/22/2014	14:25:30	
Log		Skins		directory		Nov/22/2014	14:24:09	
LUg		📄 um-before-migration.tar	-	.tar file	15.0 KiB	Nov/22/2014	14:25:48	
Radius								
Tools	Þ							
New Termin	nal							
ISDN Chan	inels							
KVM								
Make Supo	out.rif							
Manual								
Exit								
		4 items	47.9 MB of 248	.8 MB used	80%	free		

Kita bisa mendownload File backupannya dengan cara Copy paste atau drag n drop ke PC kita. Namun jika bosan dengan copas atau drag n drop dari winbox, kita bisa mendownload filenya di FTP Router tersebut. Caranya adalah ke Windows Explorer kemudian ketikkan **ftp://IPROUTER**, lalu silahkan copy pasti dari FTP tersebut.

E-sea				_ 0	x
🚱 🔾 🗟 💽 🖓 🕨 The Inter	rnet 🕨 14.14.14.1 🕨		▼ 4 ₇	Search 14	l.1 🔎
Organize 🔻				⊑= ₩= ▼	0
☆ Favorites ↓ Downloads ♥ Recent Places	plugin File folder	skins File folder	um-before-migration.tar		
Desktop	Untung-24012015-1522.backup				
📜 Libraries	Type: BACKUP	File			
🄹 Apps	512C. 0,05 KD				
Documents					
🁌 Music					
Pictures					

EXPORT :

Untuk export kita bisa menggunakan perintah seperti dibawah ini, sebelumnya saya udah bilang kalo export ini bisa membackup konfigurasi yang kita inginkan saja, jadi gambar dibawah ini saya kasih 2 contoh yaitu backup keseluruhan dan backup konfigurasi IP.

```
[admin@Untung] > export file=config-ALL
[admin@Untung] > ip address export file=config-IP
[admin@Untung] >
```

Kemudian file nya bisa langsung dilihat di menu Files, untuk melihat nya di mode CLI bisa dengan cara mengetikkan perintah dibawah ini. File hasil Export akan berupa ekstensi **.rsc**

[admin@Untung] > f	ile print		
# NAME	TYPE	SIZE	CREATION-TIME
0 skins	directory		nov/22/2014 14:24:09
1 um-before-mi	.tar file	15 360	nov/22/2014 14:25:48
2 config-ALL.rsc	script	16 345	jan/24/2015 15:36:25
3 config-IP.rsc	script	236	jan/24/2015 15:36:35
4 pub	directory		jan/24/2015 15:32:05
[admin@Untung] >			

Untuk mengecek di GUI bisa klik menu Files nya. Disana bisa dilihat file hasil Export kita yang memiliki ekstensi **.rsc.** besarnya file dan tanggal peng-export-annya.

File List						
🗕 🍸 🖹 🖺 Bac	kup Restore	•			Find	
File Name	Δ.	Туре	Size	Creation Time		-
🖹 config-ALL.rsc		script	16.0 Ki	B Jan/24/2015	15:36:25	
config-IP.rsc		script	 236	B Jan/24/2015	5 15:36:35	
Dpub		directory		Jan/24/2015	515:32:05	
🗀 skins		directory		Nov/22/2014	14:24:09	
🖹 um-before-migration.ta	r	.tar file	15.0 Ki	B Nov/22/2014	14:25:48	
5 items (2 selected)	48.0 MB of 248	.8 MB used	803	6 free		

IMPORT:

Import ini digunakan untuk mengembalikan file Export. Untuk melakukan export bisa gunakan perintah berikut

```
[admin@Untung] > import file-name=config-ALL.rsc
Opening script file config-ALL.rsc
Script file loaded successfully
```

Dan Yap , file sudah ter-import. Oke mas broo sekian dulu tentang Export Import nya

RouterOS License

Mikrotik mempunyai beberapa level license. Setiap level mempunyai perbedaan dalam hal fitur dan fungsi. Berikut perbedaan dari masing-masing level license yang ada pada Mikrotik masing Routerboard sudah medapatkan lisensi

- •Tiap lisensi mempunyai level yang berbeda
- •Lisensi dapat dibeli di situs www.mikrotik.com atau lewat distributor

•Keterangan lisensi bisa di lihat di http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License

Level number	0 (Trial mode)	1 (Free Demo)	3 (WISP CPE)	4 (WISP)	5 (WISP)	6 (Controller)
Price	no key 🗗	registration required 🗗	volume only 🖉	\$45	\$95	\$250
Initial Config Support	-	-	-	15 days	30 days	30 days
Wireless AP	24h trial	-	-	yes	yes	yes
Wireless Client and Bridge	24h trial	-	yes	yes	yes	yes
RIP, OSPF, BGP protocols	24h trial	_	yes(*)	yes	yes	yes
EoIP tunnels	24h trial	1	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
PPPoE tunnels	24h trial	1	200	200	500	unlimited
PPTP tunnels	24h trial	1	200	200	500	unlimited
L2TP tunnels	24h trial	1	200	200	500	unlimited
OVPN tunnels	24h trial	1	200	200	unlimited	unlimited
VLAN interfaces	24h trial	1	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
HotSpot active users	24h trial	1	1	200	500	unlimited
RADIUS client	24h trial	-	yes	yes	yes	yes
Queues	24h trial	1	unlimited	unlimited	unlimited	unlimited
Web proxy	24h trial	-	yes	yes	yes	yes
User manager active sessions	24h trial	1	10	20	50	Unlimited
Number of KVM guests	none	1	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited

□ NTP Client configuration

Untuk menghindari ketidakjelasan dan ketidakakuratan dari Waktu Routerboard kita harus mengkonfigurasikan sebuah fitur yang bernama NTP atau Network Time Protocol. NTP adalah sebuah protocol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat jaringan (NTP Server).

Untuk mengkonfigurasi NTP, kita harus tau IP dari NTP Server yang nantinya kita akan menyesuaikan Waktunya dengan NTP Server tersebut. Di Indonesia ada NTP Server khusus yaitu www.id.pool.ntp.org. dan untuk itu tentunya Router kita harus terhubung ke internet seperti di Lab sebelumnya.

Langkah Konfigurasi :

Kita akan buat topologinya kurang lebih menjadi seperti ini



1. Cek IP NTP Server

Yang pertama harus dilakukan adalah melihat IP dari NTP Server nya yaitu **id.pool.ntp.org**, untuk melihatnya bisa menggunakan 2 cara yaitu dengan cara ping dan nslookup.

Dengan Cara Ping :

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\PC01>ping id.pool.ntp.org
Pinging id.pool.ntp.org [202.150.160.150] with 32 bytes of data:
Reply from 202.150.160.150: bytes=32 time=4ms TTL=52
Reply from 202.150.160.150: bytes=32 time=4ms TTL=52
Reply from 202.150.160.150: bytes=32 time=4ms TTL=52
Reply from 202.150.160.150: bytes=32 time=15ms TTL=52
Ping statistics for 202.150.160.150:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 4ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms
C:\Users\PC01>
```

 $\Sigma\overline{S}$

E

Dengan Cara Nslookup:

C:\Windows\system32\cmd.exe	<u> </u>	Γ
C:\Users\PC01>nslookup id.pool.ntp.org DNS request timed out. timeout was 2 seconds. Server: UnKnown Address: 199.199.199.1		
Non-authoritative answer: DNS request timed out. timeout was 2 seconds. Name: id.pool.ntp.org Addresses: 203.89.31.13 203.114.224.252 180.211.88.50 202.150.160.150		
C:\Users\PC01>	-	

Konfigurasi NTP Client
 Setelah tau alamat IP dari NTP Server selanjutnya kita configurasi NTP Client di Mikrotik.
 Untuk CLI bisa gunakan perintah

[admin@untung> system ntp client set enable=yes primary-ntp=202.150.160.150 mode=unicast

Atau bisa juga primary-ntp kita isi dengan alamat website NTP Server, menjadi

[admin@untung> system ntp client set enable=yes primary-ntp=id.pool.ntp.org mode=unicast

Untuk mode GUI nya klik menu **System > NTP Client** kemudian isikan alamat ntp servernya dan modenya



3. Pengaturan Zona Waktu

Selanjutnya kita harus mengkonfigurasikan Time Zone sesuai dengan tempat tinggal kita, Misalnya Asia/Jakarta untuk WIB, Asia/Makassar untuk WITA dan Asia/Jayapura untuk WIT.

Untuk mengatur Waktu melalui CLI bisa gunakan perintah

[admin@untung> system clock set time-zone-name=Asia/Jakarta

4. Pengujian

Kemudian kita cek apakah waktunya sudah sinkron atau belum, dengan perintah

[admin@untung> system clock print

Atau bisa dilihat lewat GUI dengan cara klik Menu System > Clock.

Clock	
Time Manual Time Zone	OK
Time: 11:09:09	Cancel
Date: Jan/24/2015	Apply
Time Zone Name: Asia/Jakarta 🗧	
GMT Offset: +07:00	

Sekarang waktu di RB kita tidak akan kembali ke Tahun 1970, selama masih sinkron dengan NTP id.pool.ntp.org

Oke karena sudah berhasil saatnya saya untuk bilang "sempoaaal"

Oke sekian dulu mas dan mba broo, lanjut lagi nanti di lab lab yang menarik untuk dibaca.

Netinstall + Lab

Salah satu cara menginstall Mikrotik adalah dengan cara Netinstall. Apaa itu Netinstall ??. Bagi yang belum tau saya jelasin secara singkat aja yaa , jadi Netinstall adalah sebuah software yang digunakan untuk menginstall ulang RouterBoard ataupun RouterOS , yang perantaranya melalui ethernet.

Oh maaf sebelum ke konfigurasinya pertama tama siapin dulu alat tempurnya

ALAT TEMPUR :

- Software Netinstall
- Paket Mikrotik dengan versi sesuka kalian
- Kabel UTP
- Dan yang paling penting RouterBoard nya

Oke pertama tama saya jelasin dulu cara download software Netinstallnya. Kita bisa download softwarenya di www.mikrotik.com/download, sesuaikan juga arsitektur dan seri dari RouterBoard. Mendownload Netinstall sama seperti kita mendownload packet mikrotik yang sudah dibahas di Lab sebelumnya.

Download MikroTik software products

RouterOS

Please choose your instruction set:

v6.25	2015-Jan-19		v5.26	v4.17
	Upgrade package	Standard upgrade package. Can also be used for Netinstall.	—	
	All packages	Package with all features including less used ones.		
0	Wireless CAPsMANv2	Wireless test package which includes the new CAPsMAN feature (Controlled AP system manager).	0	0
3	Netinstall	Utility for installation from network.	÷	÷
÷	Utility for installation fr Torrent	Downloadable content with Bit-Torrent client.		1
	Changelog	View changes in current version.	Σ	Σ
Σ	MD5	View MD5 hashes to confirm file validity.		

Kemudian sekalian juga download paket mikrotiknya versi berapapun. Jika sudah terdownload. Pastikan RouterBoard telah terpasang ke PC/Laptop kita. Colokkan kabel UTP nya ke Port ether1 (PoE). Jangan lupa masukkan IP PC kita menjadi 1 network dengan RouterBoard.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties 8 23
General	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatica	ally
Use the following IP address:	
IP address:	192.168.88.2
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.88.1
Obtain DNS server address auto	matically
Ose the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	8.8.8.8
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Sama halnya ketika kita ingin menginstall ulang PC, kita juga harus mengatur boot priority di RouterBoard. Untuk mengaturnya silahkan remote RouterBoard lewat winbox kemudian klik menu System > Routerboard > Settings kemudian dibagian Boot Device pilih yang "try-ethernet-once-then-nand" artinya kita akan mengatur boot yang pertama adalah lewat ethernet.

	CIOCK						
Switch	Console						
°t\$ Mesh	Disks						
ES IP	Driver	-					
👳 IPv6 🛛 🗅	Livers .	Routerboard			Settings		
🧷 MPLS 🗈	Health	-	 Routerboard 	ОК	Baud Bate:	115200	OK
OpenFlow	History	Model:	951G-2HnD		Daud Nate.	■ 113200	
	Identity		400000000755	Upgrade	Boot Delay:	1 s	Cancel
	LCD	Senal Number:	4699022297FD	Settings	Enter Setup On:	any key 🗧	Apply
System	LEDs	Current Firmware:	3.19		Boot Device:	trv-ethemet-once-the	
Queue:	License	Upgrade Firmware:	3.19	USB Power Reset	CDULE	CODALL	•
Files	Logging				CFU Frequency:	600MHz	
E Log	NTP Client	-			Boot Protocol:	bootp	
🥵 Radius	NTP Server					Enable Jumper Reset	
💥 Tools 🛛 🗅	NTF Server	-				Force Backup Booter	
New Teminal	Packages	-				Silent Boot	
MetaBOUTER	Password	-					
Partition	Ports						
	Reboot						
	Reset Configuration						
😋 Manual	Resources						
🖉 🖳 Exit	Routerboard						
2 ·	Scheduler						
	Corinta						
~	Scripts						
n	Shutdown						

Selanjutnya jalankan program Netinstall, kemudian klik bagian Netbooting lalu masukkan IP dari Router. Karena di sini IP Router saya adalah 192.168.88.1 maka saya masukkan secara default, yaitu ip sekian.

MikroTik Netinstall for Route	rOS v6.25	
Routers/Drives		
Label MAC address / M	edia Status	Software ID: Help
D:\ Hard disk	Ready	Key: Browse
E:\ Hard disk	Ready	Keep old configuration Get key
		IP address: 7 Flashfig
1	Setwork	k Booting Settings
Make floppy Net booting	Ins There	you can set parameters for PXE (Pre-boot eXecution Environment) and Etherboot server that can boot your router over network
Sets:	-	Boot Server enabled Client IP address: 192.168.88.1
From: C:\Users\kim\Downloads'	Comp	
Name Version	De	OK Cancel
🖉 🛎 advanced-tools 🛛 6.25	eman eneric, pinger	rs, nermaterr and other damaes
alea 6.25 🏾	lawfully authorized	l electronic surveilance
ahcp 6.25 🖉	DHCP client and s	server
📕 🏝 gps 🛛 6.25	Provides support f	for GPS.
🏼 🏝 hotspot 6.25	Provides HotSpot	-
L	P 11 17	
Loaded 19 package(s)		

Setelah itu reset RouterBoard dengan cara Hard Reset, dan tunggu sampai Routerboard terdeteksi oleh Netinstall. Jika sudah terdeteksi selanjutnya klik di bagian RouterBoardnya lalu klik bagian **Browse** untuk memasukkan paket yang akan di install di RouterBoard, lalu klik **select All** kemudian klik **install.**

MikroTik Netinstall for I	RouterOS v6.25		
Routers/Drives			
Label MAC addre:	ss / Media Status	Software ID: L8LM-B4QR	Help
D:\ Hard disk	Ready	Key: <use key="" previous=""> (jAMD)</use> 	Browse
E:\ Hard disk	Ready	Keep old configuration	Get keu
RB951G D4:CA:6D:F	2:CD:58 Ready		
			Flashfig
Coloriad 19 pack age(a)		Gateway:	
Selected 15 package(s)		Baudirate: 🗾 🚽 🗖 Appl	v default config
Make floppy Net bootin	n Install Cancel		
Packages	k		
Sets: Previous Install	✓ Save set Delete	: 👎t	
From: C:\Users\kim\Down	loads\Compressed\all_pac	se Select all	Select none
Name Versio	n Description		<u> </u>
✓ advanced-tools 6.25	en <mark>t</mark> ail client, pingers, netwa	tch and other utilities	=
I ⊂ calea 6.25	lawfully authorized electron	ic surveilance	
I dhcp 6.25	DHCP client and server		
I gps 6.25	Provides support for GPS.		
hotspot 6.25	Provides HotSpot		-
calea depends on system (6	.25)		

Kemudian proses instalasi akan berjalan, tunggu hingga proses instalasi selesai

MikroTik Netinstall for	RouterOS v6.25		
Routers/Drives			
Label MAC addre	ess / Media Status	Software ID: L8LM-B4QR	Help
D:\ Hard disk	Ready	Kev: <a>kev <a>kev <a>fiAMD	Browse
E:\ Hard disk	Ready		
RB951G D4:CA:6D:	F2:CD:58 Installing		Get Key
		IP address: /	Elashfia
		Gateway:	riasning
Transfering: system-6.25-mip	osbe.npk	Baud rate: 📃 🗖 Appl	y default config
Make floppy Net bootin	ng Install Cancel	Configure script:	
Packages			
Sets: Previous Install	✓ Save set Delete	set	
From: C:\Users\kim\Dowr	nloads\Compressed\all_pac Brow	se Select all	Select none
Name Versi	on Description		A
✓ advanced-tools 6.25	email client, pingers, netwa	tch and other utilities	=
I ⊂ calea 6.25	lawfully authorized electroni	ic surveilance	
✓ dhcp 6.25	DHCP client and server		
gps 6.25	Provides support for GPS.		
hotspot 6.25	Provides HotSpot		-
	B 11 17 1B 6		
calea depends on system (6	5.25)		//

Setelah proses instalasi selesai silahkan test login dengan menggunakan winbox, maka hasilnya adalah seperti dibawah ini, RouterBoard telah kembali menjadi Baru yeaaay !

0	admin	n@D4:CA:6D:	F2:CD:58 (MikroTik) - WinBox v6.25 on RB951G-2HnD (mipsbe)		25
	A	Safe Mode	✓ Hide	Passwords	
	24 Q	Quick Set			
	ÎC	APsMAN			
	Jan In	nterfaces			
	ΞV	Vireless			
	28 В	Bridge			
	📑 P	PP			
	🛫 S	Switch			
	°t8 №	/lesh			
	255	P			
	¥€ IF	Pv6			
	⊘ №	MPLS			
	<i>~</i> •	OpenFlow			
	26 R	Routing			
		System			
		Rueues			
		lles			
		log Padius			
õ		Tadius			
물		lew Terminal			
\geq					
S	P	Partition			
Ч Ч		Make Supout rif			
it i		Manual			
8	E	Exit			

Oke mas dan mba broo karena sudah berhasil saatnya saya untuk bilang sempoaal, Oh ya ada tambahan lagi nih, hati hati ketika memilih device yang akan diinstall, jangan sampe salah klik malah menginstall di partisi harddisk Laptop/PC anda. Oke sekian dulu Wassalam!

KN 10 BULUKUN

SEKIAN

SALAM TKJ